

COPYRIGHT SULLE FOTOGRAFIE

Proteggiamo le nostre immagini su Internet contrassegnandole con il simbolo di copyright

di Gabriele de Filippo

Internet è grande, per dimensioni e capacità.

Ma grande è anche la possibilità di subire truffe, raggiri e, nel caso dei fotografi, furti delle immagini pubblicate.


Basta premere il tasto destro del mouse sull'immagine e chiunque può salvarla sul proprio hard disk. A nulla serve disattivare questa funzione: sono pronti numerosi sistemi per aggirare il tentativo di protezione.

Diciamo pure che proteggere al 100% un'immagine è impossibile, ma se già segnaliamo sul sito, in maniera chiara e ben leggibile, che le fotografie pubblicate sono oggetto di copyright, possiamo almeno contare sulla possibilità di rivalersi legalmente su chi ne farà uso in maniera illegittima.


Il fatto che Internet sia pubblico, infatti, non rende pubbliche le nostre immagini una volta pubblicate, così come restano nostri i diritti d'autore se pubblichiamo le fotogra-

fia su una rivista su carta.


In alcuni casi, però, può essere meglio contrassegnare la fotografia sovrapponendo all'immagine il simbolo del copyright e magari anche il nostro nome e cognome. A questo scopo vengono in aiuto i software di correzione delle immagini, come il famoso Photoshop. Ci sono diversi modi per farlo, vediamo insieme uno di questi.



- 1 - Selezionare lo strumento *Forme personalizzate*
- 2 - Scegliere tra le forme il simbolo di copyright
- 3 - Doppio click sul colore e scegliere il nero




- 4 - Doppio click sul livello della forma
- 5 - Doppio click sull'opzione Traccia
- 6 - Selezionare il colore bianco



7 - Scegliere lo strumento testo e digita il tuo nome


8 - doppio click sul colore e scegliere il nero



9 - Doppio click sul livello del testo


10 - doppio click sulla opzione Traccia

11 - selezionare il colore bianco.



12 - Selezionare i due livelli forme e testo e premere il tasto destro del mouse

13 - Selezionare Unisci livelli



14 - regolare l'opzione Opacità dei due livelli uniti a un valore tra 20 e 30, in base all'effetto che si vuole ottenere.

.....FATTO!